



OUTLOOK AYARLARININ YAPILMASI

1. Outlook u çalıştırın


2. Araçlar / E-Posta Hesapları 'nı tıklayın



3. Yeni E-posta Hesabı Ekle 'yi işaretleyin İleri 'yi tıklayın



3. POP3 'ü işaretleyin İleri 'yi tıklayın



E-posta Hesapları

Sunucu Türü
Yeni e-posta hesabınızın çalışacağı sunucu türünü seçebilirsiniz.

Microsoft Exchange Server
E-posta okumak, ortak klasörlere erişmek ve belge paylaşım için Exchange sunucusuna bağlanın.

POP3
E-postanızı karşıdan yüklemek için POP3 e-posta sunucusuna bağlanın.

IMAP
E-postaları karşıdan yüklemek ve posta kutusu klasörlerini eşitlemek için IMAP e-posta sunucusuna bağlanın.


HTTP
E-posta yüklemek ve posta kutusu klasörlerini eşitlemek için Hotmail gibi bir HTTP e-posta sunucusuna bağlanın.

Diğer Sunucu Türleri
Diğer çalışma grubuna veya üçüncü parti posta sunucusuna bağlanın.

< Geri İleri > İptal

4. Ayarlar

- **Adınız** bölümüne gönderdiğiniz ve aldığınız e-posta'ların başlığında görünmesini istediğiniz ismi girin. Örnek: Ad Soyad (Firma Adı)
- **E-posta Adresi** bölümüne: E-posta adresinizi giriniz
- **Kullanıcı Adı** bölümüne: E-posta adresini giriniz
- **Parola** bölümüne : Parolanızı giriniz
- **Gelen Posta Sunucusu** bölümüne mail.alanadiniz.com. Örnek: Alan adınız www.kavazltd.com ise mail.kavazltd.com veya alan adınız www.firmam.com.tr ise mail.firmam.com.tr
- **Parolayı Anımsa** işaretleyiniz



E-posta Hesapları

Internet E-posta Ayarları (POP3)
Tüm bu ayarlar e-posta hesabınızın çalışabilmesi için gereklidir.

Kullanıcı Bilgileri

Adınız: Ad Soyad

E-posta Adresi: e-posta adresi

Sunucu Bilgileri

Gelen posta sunucusu (POP3): mail.alanadi.com

Giden posta sunucusu (SMTP): mail.alanadi.com

Oturum Açma Bilgileri

Kullanıcı Adı: e-posta adresi

Parola: *****

Parolayı anımsa

Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum aç

Ayarları Sına

Bu ekrandaki tüm bilgileri doldurduktan sonra, aşağıdaki düğmeyi tıklayarak hesabınızı sınamanızı öneririz. (Ağ bağlantısı gerekiyor)

Hesap Ayarlarını Sına ...

Diğer Ayarlar ...

< Geri İleri > İptal

5. Diğer Ayarlar ` tıklayın...

İnternet E-posta Ayarları (POP3)
Tüm bu ayarlar e-posta hesabınızın çalışabilmesi için gereklidir.

Kullanıcı Bilgileri

Adınız: Ad Soyad
E-posta Adresi: e-posta adresi

Sunucu Bilgileri

Gelen posta sunucusu (POP3): mail.alanadi.com
Giden posta sunucusu (SMTP): mail.alanadi.com

Oturum Açma Bilgileri

Kullanıcı Adı: e-posta adresi
Parola: *****
 Parolayı anımsa
 Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum aç

Ayarları Sına

Bu ekrandaki tüm bilgileri doldurduktan sonra, aşağıdaki düğmeyi tıklayarak hesabınızı sınamanızı öneririz. (Ağ bağlantısı gerekiyor)

Hesap Ayarlarını Sına ...

Diğer Ayarlar ...

< Geri İleri > İptal

6. Gelen ekranda Giden Sunucu sekmesini tıklayın , Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor `u işaretleyin ve Tamam ` tıklayın...

İnternet E-posta Ayarları

Genel Giden Sunucusu Bağlantı Gelişmiş

Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor

Gelen posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan

Oturum açarken kullanılacak:

Kullanıcı Adı:
Parola:
 Parolayı anımsa

Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) ile oturum aç

Posta göndermeden önce gelen posta sunucusunda oturum aç

Tamam İptal

7.İleri 'yi tıklayın...

E-posta Hesapları

İnternet E-posta Ayarları (POP3)
Tüm bu ayarlar e-posta hesabınızın çalışabilmesi için gereklidir.

Kullanıcı Bilgileri

Adınız:
E-posta Adresi:

Sunucu Bilgileri

Gelen posta sunucusu (POP3):
Giden posta sunucusu (SMTP):

Oturum Açma Bilgileri

Kullanıcı Adı:
Parola:
 Parolayı anımsa
 Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum aç

Ayarları Sına

Bu ekrandaki tüm bilgileri doldurduktan sonra, aşağıdaki düğmeyi tıklararak hesabınızı sinamanızı öneririz. (Ağ bağlantısı gerekiyor)

8.Son 'u tıklayın...

E-posta Hesapları

Tebrikler!

Hesabınızı kurmak için gerekli olan tüm bilgileri hatasız girdiniz.

Sihirbazı kapatmak için Son'u tıklayın.